

QTRA 자동매매 연결

OKX API 연결 가이드



API 발급부터 QTRA 연결까지

읽기 + 거래 권한만 사용

반드시 지켜야 할 3가지

- ✓ 권한: 읽기(Read) + 거래(Trade)
- ! 출금(Withdraw) 권한은 절대 선택 금지
- ✓ 고정 IP는 입력하지 않고 진행

API Key · Secret Key는 외부에 공유하지 마세요.

OKX API · QTRA 연결

OKX API 메뉴로 이동



OKX 로그인

웹사이트 기준

오른쪽 위 프로필 아이콘 선택

API 및 연결 (API and connections)

API Key 생성 화면으로 이동

프로필 → API 및 연결

OKX에 로그인한 뒤 우측 상단 프로필을 누릅니다.
메뉴에서 'API 및 연결'을 선택하세요.



앱: 전체 메뉴 → API에서도 진입할 수 있습니다.

OKX API · QTRA 연결

API Key 생성



API Keys

계정 연결용 API를 새로 만듭니다.

기존 API Key 목록

Create API key



API 이름 예시

QTRA_OKX

용도: API 거래 / Third-party connection

Create API key 버튼을 누르세요

알아보기 쉬운 이름을 입력합니다. 예: QTRA_OKX
실계정(Real account)의 거래용 API로 생성합니다.

✔ 데모 거래 API를 만들지 않도록 주의하세요.

OKX API · QTRA 연결

API 비밀번호 설정



API 정보 입력

API key name

QTRA_OKX

Passphrase

직접 만든 API 비밀번호 입력

Confirm passphrase

같은 비밀번호 다시 입력

중요

Passphrase는 생성 직후 따로 보관하세요.
잊어버리면 API를 새로 만들어야 합니다.

API 전용 비밀번호를 만드세요

로그인 비밀번호와 다른 Passphrase를 설정합니다.
분실 시 조회할 수 없으므로 안전하게 보관하세요.



QTRA 입력창에는 API Key와 Secret Key를 사용합니다.

OKX API · QTRA 연결

권한과 IP 설정



Permissions

✓ Read 읽기

✓ Trade 거래

! Withdraw 출금

선택 금지

IP allowlist

입력하지 않음 (빈칸)

Read + Trade만 체크한 뒤 생성합니다.

읽기 + 거래만 선택

Read와 Trade 권한만 활성화합니다.

Withdraw는 자산 출금 권한이므로 절대 선택하지 않습니다.

✓ 고정 IP가 없으므로 IP 입력칸은 비워 둡니다.

OKX API · QTRA 연결

API 정보 저장



API Key 생성 완료

API Key

a1b2c3d4e5f6

Secret Key

Sx7K

Passphrase

직접 설정한 비밀번호

! Secret Key는 이 화면에서만 확인될 수 있습니다.

세 항목을 안전한 곳에 별도로 보관하세요.

API Key와 Secret Key를 복사


API Key와 Secret Key를 각각 정확히 복사합니다.
앞뒤 공백이 포함되지 않도록 주의하세요.



화면 캡처나 메신저 전송은 피하세요.

OKX API · QTRA 연결

QTRA에서 OKX 선택



확인


OKX 항목의 Connect 버튼을 누릅니다.

Exchange Setting으로 이동

QTRA에 로그인한 뒤 상단 Exchange Setting을 누릅니다.
OKX 항목 오른쪽의 Connect 버튼을 선택합니다.
TOOBIT이 연결돼 있다면 먼저 Disconnect 상태를 확인하세요.

OKX API · QTRA 연결

API Key · Secret Key 입력



! API Key와 Secret Key의 위치를 바꾸지 마세요.

UUID는 인증이 끝나면 자동 표시됩니다.

두 값을 각각 붙여넣으세요

첫 칸: OKX에서 복사한 API Key

둘째 칸: OKX에서 복사한 Secret Key

입력 후 Verify 버튼을 누릅니다.

OKX API · QTRA 연결

연결 완료 확인



QTRA 연결 상태



OKX

Connected · 인증 완료

마지막 확인



UUID가 자동 표시되는지 확인



OKX 상태가 연결됨으로 바뀌는지 확인

연결 완료

Connected 상태면 완료

연결 오류가 나면 키의 앞뒤 공백과 권한을 확인합니다.
계속 실패하면 기존 API를 삭제하고 새로 생성하세요.



출금 권한은 연결 후에도 활성화하지 않습니다.

연결 후 꼭 확인

API 보안·재연결 안내

❗ 출금 권한은 절대 금지

QTRA 연결에는 Read + Trade만 필요합니다.
Withdraw 권한이 켜져 있다면 즉시 해제하세요.

IP 미등록 API의 유효기간

거래 권한이 있고 IP가 연결되지 않은 API는
14일 동안 사용 기록이 없으면 자동 삭제될 수 있습니다.
QTRA가 정상적으로 조회·거래하면 비활성 상태로 보지 않습니다.

연결이 끊겼을 때

- 1 OKX에서 API Key 존재 여부 확인
- 2 Read + Trade 권한 재확인
- 3 필요 시 새 API 생성 후 QTRA 재연결

API 정보는 담당자 포함 누구에게도 공유하지 마세요.